

## マスタ形式で CD/DVD に書き込みをする方法

この PDF ファイルはマスタ形式でオーディオファイルを作成する方法について説明しています

オーディオファイルの作成はオーディオ CD を購入しなければなりません

ここではデータ CD の作成についてもデータ形式の選定さえ行えばマスタ形式で書き込みが行える方法を解説していますので読んでみてください

あなたが書き込みを行おうとする CD または DVD を、コンピュータの CD レコーダーまたは DVD レコーダーに挿入します。

E ドライブのダイアログ ボックスが自動的に立ち上がる場合と立ち上がらない場合がありますのでこちらから説明します

デスクトップ左下の [スタート] ボタンを左クリックします



[コンピュータ] を左クリックします



## マスタ形式で CD/DVD に書き込みをする方法



E ドライブの容量が確認出来ますので E ドライブにカーソルを近づけて右クリックします



## マスタ形式で CD/DVD に書き込みをする方法



エクスプローラを左クリックします


ここで注意ですが CD や DVD を挿入して自動的にダイアログが立ち上がった方は **[ ファイルをデータディスクに書き込む ]** をクリックしてください



## マスタ形式で CD/DVD に書き込みをする方法




すると以下の画像となります



青枠のディスクのタイトルの入力はずに赤枠の **[フォーマットのオプションを表示する]** をクリックします。



## マスタ形式で CD/DVD に書き込みをする方法



リスト化されたラジオボタンを選択してください

**[マスタ]** すべてのコンピュータと選定します

この場面でああなたが記憶させたいオーディオ CD の名前を **ディスクのタイトル** の空白へ記入します

[次へ] の順にクリックします。



## マスタ形式で CD/DVD に書き込みをする方法

E ドライブディスク空フォルダが開きます。




あなたが書き込もうとするファイルを含む保管先のフォルダを開き、そのフォルダの中から書き込みを行うファイルを E ドライブディスクの空フォルダの中にドラッグします。

数種類のファイルを選択しツールバーの [ディスクに書き込む] をクリックします

オーディオ CD かデータ CD を作成するラジオボタンを選択します



## マスタ形式で CD/DVD に書き込みをする方法



[ 次へ ] をクリックします

関連するプログラムが私の場合 Windows Media Player なので自動的に起動しました

起動した Windows Media Player の右端部分の画面を以下にスナップしてみました




## マスタ形式で CD/DVD に書き込みをする方法



## マスタ形式で CD/DVD に書き込みをする方法

書き込を行おうとするあなたのファイルを全て確認して **書き込み開始** をクリックしてください

選択したファイルがディスクにコピーされます。



ディスクの書き込みが完了すると、ディスク書き込み用ドライブのトレイが開き、ディスクを取り出すことができます。これで、ディスクを別のコンピュータまたはメディア デバイスで使用できます。

### 注意

マスタ ディスクを書き込むには、ディスクの容量と等しい空き領域がハード ディスクに必要です。一般的な CD では、約 650 MB です。

書き込むファイルを選択したけど、そのファイルをディスクにコピーしないことにした場合、一時ファイルを削除して、ハード ディスクの空き領域を元に戻すことができます。ファイルを



## マスタ形式で CD/DVD に書き込みをする方法

削除するには、ディスクのフォルダを開き、ファイルを選択してから、ツールバーの [一時的なファイルを削除] をクリックします。

---

肝心となる部分は “ 左下の [フォーマットのオプションを表示する] を必ずクリックしてください ”

[ディスクの書き込み] のダイアログでマスタ形式 or ライブファイルシステム形式のラジオボタンの切り替えをすることです

ディスク名を先に記入すると即ダビングが始まってしまいます

CD-R や DVD-R の場合、書き込み完了したライブファイルシステム形式でも書き込みファイルを削除出来ないので注意

CD/DVD-RW の場合、複数回にわたり書き込みを行うことは出来ますがファイルを削除することが出来ない CD-R や DVD-R には注意が必要です

マスタ形式で CD/DVD-RW の書き込みを完了させたい場合は気を付けてください

マスタ形式では CD-RW のディスクに、追加してファイルを書き込むことはできません

そういった理由からライブファイル形式でやり直しを行い時は [このディスクを消去する] をクリックしてください

最初からライブファイル形式として書き込みを行うこともできます

[フォーマットのオプションを表示する] をクリックしてライブファイル形式を選択すればフォーマットされ書き込みが可能になります



## マスタ形式で CD/DVD に書き込みをする方法



時代が変わりゆく中、新発売されるプレーヤーはライブファイル形式を対応とした商品が多くなっています

追加書き込みが可能という利点が重要視され書き込み速度も速いライブファイルシステム形式の多様化は当たり前となることは致し方のないことだといえます

